


Stand-Alone-Betrieb mit Variablen

GoLabel

Etikettensoftware




1. Text einfügen



Über den Button „Text“ - „Drucker Text“ fügen Sie einen neuen Textbaustein ein.

2. Variablen angeben



Im folgenden Schritt wählen Sie den Reiter „Datenquelle“ aus und klicken anschließend auf den Button „Seriennr., Variable, Datum, Uhrzeit einrichten“.

Anschließend müssen Sie im Feld „Variable“ „Bearbeiten“ klicken und können das Variablenfeld dann nach bestimmten Parametern ausfüllen.





Folgende Parameter sind bei der Variablenangabe zu beachten:

Maximale Zeichenlänge:

Die maximale Zeichenlänge ist die max. Anzahl an Zeichen, welche über die Tastatur im Stand-Alone-Betrieb eingegeben werden kann.

Variablen Test für dieses Feld:

Ist ein fixer Text, welcher im Display über den, per Tastatur einzugebenden variablen Text stehen wird.

Feldlänge:

Die Feldlänge sollte der Etikettenbreite entsprechen.

Nachdem Sie das Variablenfeld ausgefüllt haben, klicken sie auf „hinzufügen“.

	Maximale Zeichenlänge	Ausrichtung	Feld länge	Variablen test für dieses Feld	Abfrage Status v dem Drucken
0*	10	jl (linksbündig)	74	Prompt	0 - Immer Abfragen
1					

Klicken Sie dann auf den Button „OK“ und anschließend auf „Einfügen“.

3. Objekt speichern




Das in der GoLabel-Software erstellte Etikett muss dann über die Menüzeile „Erweitert“ – „Objekt auf Drucker laden“ gespeichert werden.

➔ Im nächsten Schritt wählen Sie „Formate“ aus.



Es öffnet sich ein neues Fenster: „Download the currently open label“ ist bereits als Standard angeklickt und kann einfach über „OK“ gespeichert werden.

4. Namen vergeben



Für das erstellte Etikett muss nun **ein Name vergeben** werden, über welchen es dann im Druckerdisplay aufgerufen werden kann.

5. Label übertragen



Nun muss nur noch auf „**Herunterladen beginnen**“ geklickt werden und das Label wird auf den Drucker übertragen.